




新規接続の追加を押下し、VPN設定を追加します。

※FortiClientVPN ver7.4.3.1790での設定例となります




※以下、赤字の箇所は要入力、状況次第で設定変更が必要です

VPN :	IPSec VPN
接続名 :	任意の名前で登録願います
説明 :	何も入力しなくてOKです
リモートGW :	130.34.226.250
認証方法 :	事前共有鍵 「*****」 を入力願います
認証(Xauth):	ユーザ名を入力 またはユーザ名を保存



詳細設定
↳VPN設定より

IKE :	バージョン1
モード :	アグレッシブ
AddressAssignment:	モードコンフィグ



詳細設定

↳フェーズ1より

IKEプロポーサル： 暗号方式-AES128, 認証-SHA1
暗号方式-AES256, 認証-SHA256

DHグループ(*) Win版は20
Mac版は18

鍵の有効時間： 無し

ローカルID： 有効

DPD(デッドピア検出)：有効

NATトラバーサル： 無効

ローカルLANの有効化 VPN接続中も自宅の機器
(NAS、プリンタ等)
を使用する場合は
有効にする必要があります



詳細設定

↳フェーズ2より

IKEプロポーサル： 暗号方式-AES128, 認証-SHA1
暗号方式-AES256, 認証-SHA256

鍵の有効時間： 43200
のみ有効

リプレイ検出の有効化：有効

PFSを有効にする 有効

DHグループ(*) Win版は20
Mac版は18

- (*) Windows版Forticlientのバージョン違い(旧バージョン等)で
DHグループの設定が「5」の場合は「20」に修正します
Mac版ForticlientではDHグループの設定「19」「20」がサポートされていません
DHグループの設定を「18」に修正してください(接続先機器で「18」をOKにしています)

設定作業は以上となります。今まで使用していたユーザ名、パスワードで接続できます。