新ネットワークでのメールソフトの設定方法 Windows XP + Outlook Express 編 2008/4/7 版

情報企画室ネットワークオフィス

Tel:2450

imr-net@imr.tohoku.ac.jp

利用者各位には、4月10日のメールサーバ切り替え後に、次の3つの作業をお願いいたします。

- これまでのサーバに届くメールがある場合に、新サーバへ転送をするための設定 4/10以前にメールアカウントがある方 スパコンの利用申請を行って、メールを1つのサーバに集めて管理したい方 は1.の作業をお願いいたします。
- 2. これまでのサーバに残っているメールを各自のパソコンに取り込む作業
- 3. 各自のメールソフトの設定を変更 <u>新規の方は、「3の"変更後"」からの設定を行ってください</u>。
- 1. 現サーバに届くメールを新サーバに転送するための設定
- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」とたどり
 「コマンドプロンプト」を起動
- (2) telnet cmsmail と入力(Enter)



telnet cmsmail と入力(Enter)で、サーバに接続する

部署内でルターなどの機器を導入して、その配下に PC を繋いでいる方は cmsmai.imr.tohoku.ac.jp と入力

- (4) ユーザーID を入力(Enter)
 ユーザーID はxxx@imr.tohoku.ac.jpのxxxの部分です
- (5) パスワードの入力(Enter) メールアドレスの申請時に発効された物(各自書類があるはずです)、 あるいは、発効された物から変更した方は、変更後の物になります。 パスワードは使用者本人しか分かりません。(変更した場合は特に) パスワードの入力した内容は見えません。



(6) サーバにログインすると画面がここまで進みます

🔤 Telnet cmsmail		
		system files found during the update installation.
/var/adm/smlog	ss/upd_obsolete_files -	log of obsolete system files found during the update installation.
***	**	******
Connected to cmsmail.		
yppasswd	: Change password on th	is domain.
@forward :	: Show current .forward	•
Maddtor .	Add new .torward lines	S
Mauota	: Der .torward tile. : Show quota	
exit	: Logout.	
8		
		-
•		> //

新規に転送設定をする場合を説明します

- (7)@addforと入力(Enter) ・タイプミスをしてBackspaseで文字が消えない場合は Ctrlキーを押しながらhキーを押すと1文字ずつ消すことができます (8) 「Please paste your new .forward and press ^D on the end of lines.」と出たら 転送先「xxx@ms.imr.tohoku.ac.jp」を入力(Enter) ・4/9の案内でも「ms」と入れるように書きました。 これは新サーバの名前を全て記述する方が、転送が確実なためということ だったのですが、スーパー棟の機器の設定を行っていただいた、 日本HP様の配慮で「xxx@imr.tohoku.ac.jp」のメールアドレスでも 転送できることを確認しました。 (9) Ctrl キーを押しながら D を入力して、転送先の入力完了をサーバに知らせます。 入力した転送先が表示され、OK?(ves/no):と確認が表示されます。 (10)入力内容が<u>正しければyesを入力</u>(Enter) (11)
- (12) <u>exitを入力</u>(Enter)で終了

en Telnet casa 🔀 I	_ 🗆 🗙
Connected to cmsmail.	
 vppasswd : Change password on this domain. @forward : Show current .forward. @addfor : Add new .forward lines @delfor : Del .forward file. @quota : Show quota. exit : Logout. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
OK ? (ves/no): ves .forward records has been added. > exit	•

これで転送設定は終了です。

この設定以降は、これまでのメールサーバに届いたメールは新サーバ側へ転送されます。 ただし 4/10 の切り替えまでに届いているメールは残ったままになっています。 そのため、

これまで使っていたサーバに届いているメールを読み出します。
 メールソフトの設定を変えずに、これまでと同じ方法でメールソフトを起動して
 メールを取り出してください。

3. メールソフト(Outlook Express(OE)を例に)の設定変更

「ツール」→「アカウント」を開きます



- (2) 「インターネットアカウント」の「メール」タブを選択
- (3) 「これまでのサーバの設定をしているアカウント」を選択
- (4) 「プロパティ」を押す

インターネット アカ	シント		23
すべて メール ニュ	ース ディレクトリ サービス		追加(<u>A</u>) 🕨
アカウント	種類	接続	<u> </u>
Comspop.imr.toho	poku メー)レ(既定)	使用可能な接続	70/?ティ(<u>P</u>)
			既定(2設定(D)
			インポートΦ
			エクスポート(E)
			順番の設定(S)
			開じる

- (5) プロパティの「メールアカウント」の部分が必要な場合は修正します。
 ・各自が分かりやすいように直している場合も多いです
- (6) 電子メールアドレスが「xxx@imr.edu」の場合は「xxx@imr.tohoku.ac.jp」に修正 していただくようにお願いしてきました。ご理解をお願いします。

🚘 caspop.iar.tohooku.a	c.jp のブロパティ	28
全般サーバー接続セ	キュリティー詳細設定	
メール アカウント これらのサーバー 仕事、Microsof	に覚えやすい名前を付けることができます。 (例 t メール サーバー)	:
Cimspop.imr.tonooku.ac.jp		
 ▲丁一情報 名前(N): 会社名(Q): 電子メールアドレス(M) 返信アドレス(Y): 	Masashi Ohba ohba@imr.tohoku.ac.jp	
	OK キャンセル 適用(9

- (7) 「サーバ」タブを開きます。
- (8) 受信メール(POP サーバ)を

「cmspop.imr.tohoku.ac.jp」から「 pop.imr.tohoku.ac.jp」へ変更 送信メール(SMTP サーバ) を 「cmssmtp.imr.tohoku.ac.jp」から「smtp.imr.tohoku.ac.jp」へ変更

アカウント名、パスワードは変更ありません。 これまでのサーバの 4/10 時点の情報を引き継いでいます。 変更前

受信メール(POP サーバ)は「cmspop.imr.tohoku.ac.jp」 送信メール(SMTP サーバ)は「cmssmtp.imr.tohoku.ac.jp」

😪 caspop. iar. tohooku	.ac.jp のブロパティ	22
全般 サーバー 接続	セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報		
受信メール サーバーの利	重葉頁(<u>M</u>): POP3	
受信メール (POP3)(D):	cmspop.imr.tohoku.ac.jp	
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	cmssmtp.imr.tohoku.ac.jp	
受信メールサーバー		
アカウント名(〇):	ohba	
パスワード(<u>P</u>):	****	
	☑ パスワードを保存する(₩)	
□ セキュリティで保護され	れたパスワード認証でログオンする(<u>S</u>)	
送信メール サーバー		
📃 このサーバーは認証が	が必要♥♪ 設定低)
0	OK キャンセル 適	<u>∄(A)</u>

変更後

受信メール(POP サーバ)を「 pop.imr.tohoku.ac.jp」へ設定 送信メール(SMTP サーバ)をが「smtp.imr.tohoku.ac.jp」へ設定

😤 pop.imr.tohooku.ac.j	ip のブロパティ	A	2
全般 サーバー 接続 セ	キュリティ 詳細設定	10	
サーバー情報			_
受信メール サーバーの種類	II (M): POP3		
受信メール (POP3)(型)	pop.imr.tohoku.ac.jp		
送信メール (SMTP)(U)	smtplimr.tohoku.ac.jp		
受信メール サーバー			_
アカウント名(0):	ohba		
パスワード(<u>P</u>):	***		
	✓パスワードを保存する(例)	Ø	
🗌 セキュリティで保護された	たパスワード認証でログオンする	5(<u>S</u>)	
送信メール サーバー		2	
□このサーバーは認証が。	必要(⊻)	[設定(<u>E</u>)	
	OK キャンセル		(A)

(9) 「適用」を押す

(10) 「OK」を押す

これでメールソフトの設定変更が終了です。

設定完了後は、メールの送受信を行うと新サーバに届いたメールがパソコンへ取り込まれ ます。(転送設定を正しく行っていれば、新サーバへすべて届くことになります) 新規で無い場合は、各自が署名などに記述してあるメールアドレス等を修正していただけ るようお願いいたします 新サーバのパスワード変更、転送先変更について

ActiveMailを利用します。(telnetは使用しません) セキュリティ保護のために、変更は金研内からのみ可能です。

詳細は、ActiveMailの使い方を参考にしてください。